

Configuração do correio Exchange em clientes IMAP/POP3 + SMTP

Manual do Utilizador

CONTEÚDO

1 CONFIGURAÇÃO DO ENVIO EM PROGRAMAS DE CORREIO..... 3

1.1 MOZILLA THUNDERBIRD..... 3

1.2 MICROSOFT OUTLOOK EXPRESS..... 5



1 CONFIGURAÇÃO DO ENVIO EM PROGRAMAS DE CORREIO

Para poder enviar mensagens desde una dirección de correo electrónico perteneciente al sistema Exchange, **desde un programa distinto a Outlook 2003**, deberá modificar la configuración de envío en su programa de correo.

Indicamos a seguir como modificar a configuração da conta em questão nos programas de correio mais habituais.

Este documento não afecta aos utilizadores que utilizem o Outlook 2003, nem aos que enviem o correio mediante o acesso Web (Outlook Web Access – OWA)

1.1 MOZILLA THUNDERBIRD

<p>1. Aceda ao menu Ferramentas > Configuração de contas...</p>	
<p>2. Seleccione na parte esquerda Servidor a enviar (SMTP), para ver as opções de envio.</p>	
<p>3. Seleccione o servidor SMTP e clique em Editar...</p>	
	

4. Marque **O servidor requer autenticação**.

5. Indique na caixa **Nome de utilizador**, o nome do utilizador (login) **SMTP** (Ex: **USRADxxxxxx**) para a caixa de correio, esta informação, estará disponível no Painel de Controlo.

6. Clique em **Ok**, para guardar as alterações.

Servidor de envio (SMTP)

Configurações

Descrição: []

Servidor: smtp.teste.pt

Porta: 25 Padrão: 25

Segurança e autenticação

O servidor requer autenticação

Nome de usuário: teste

Usar conexão segura:

Não TLS, se disponível TLS SSL

OK Cancelar

1.2 MICROSOFT OUTLOOK EXPRESS


1. Abra a opção do menu **Ferramentas > Contas...**

2. Na etiqueta **Correio**, seleccione a conta que pretenda configurar e clique em **Propriedades**.



3. Na etiqueta **Servidores**, marque a opção "**O meu servidor requer autenticação**".

Não esqueça clicar em **Aplicar**, para que sejam aplicadas as alterações na configuração e clique em **Definições...**



4. Indique na caixa Nome de utilizador, o nome do utilizador (login) SMTP (Ex: USRADxxxxxx) para a caixa de correio, esta informação, estará disponível no Painel de Controlo.
5. Clique em **Ok**, para guardar as alterações.

